

4. ZNAMKA IN PISMO

Samostojno izdelaj znamko in pismo. Sliko lahko natisneš na pravo pismo in ga za hec pošlješ svojemu prijatelju. Z vajo lahko pridobiš nove ideje in spoznanja pri oblikovanju slik. Sliko prenesi, shrani na disk in odpri s programom Photofiltre.

<u>A. Ustvarjanje znamke</u>	
	1. Meni Slika / Velikost slike - Odkljukaj Ohrani razmerje - Širina: 60 pikslov - Višina: 80 pikslov 2. Meni Slika / Izven okvirja - Širina: 2 piksla - Barva: Črna
	S pomočjo spodnjih navodil poskusi izdelati sliko kot je prikazana na levi strani.

3. Meni Slika / Velikost papirja

- Širina: 300%; Višina: 300%; Ozadje: Belo; Pozicija: Center

4. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v spodnjem levem delu znamke.

5. Meni Filter / Stilski efekti / Skenirane črte / Črne črte

6. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v zgornjem desnem delu znamke.

- Pri tem drži tipko Shift, da se izriše kvadrat.

7. Meni Izbor / Nastavi obliko / Elipsa

8. Meni Uredi / Zariši in zapolni

- Označi Zariši; Barva: Črna; Širina: 1 piksel; Glajenje

9. Meni Slika / Vnos Besedila

- Pisava: Courier New; Velikost: 9; Krepko; Barva: Črna

10. Besedilo po potrebi premakni in potrdi. (pritisni ENTER)

11. Meni Uredi / Kopiraj

B. Ustvari pisemsko ovojnico




12. Meni Datoteka / Nova

- Širina:500; Višina: 300; Ozadje: Belo

13. Meni Uredi / Prilepi (prilepimo znamko)

14. Postavi znamko v zgornji desni kot. (Uporabi miško.)

15. Potrdi (pritisni ENTER)



16. Izberi orodje Pravokotnik in označi pravokotnik v spodnjem sredinsken delu pisma. (S tem označiš področje za pisanje naslova.)

	17. Meni Filter / Ostali efekti / Generator mreže - Označi samo vodoravne črte; Velikost celice: 40 pikslov - Vstaviti je potrebno tri črte. Pomagaš si lahko s Predogledom. 18. Meni Izbor / Skrij izbrano
	19. Vstavi besedilo prve vrstice. Meni Slika / Vnos besedila Pisava: Comic Sans MS; Velikost: 18; Krepko; Poševno; Barva: Modra 20. Besedilo postavi na prvo črto. 21. Potrdi (pritisni ENTER) 22. Na enak način vnosi drugo in tretjo vrstico.
<u>C. Perspektiva (ustvari po želji)</u>	
23. Meni Filter / Deformacijski efekti / Trapez / Perspektiva - Ozadje: Črno; Označi Navpična os; Leva napaka: 100%; Desna napaka: 90% 24. Meni Slika / Vrti / Prosto - Kot: -5°; Ozadje: Črno; Označi Nastavi velikost in Glajenje 25. Meni Filter / Deformacijski efekti / Trapez / Perspektiva - Ozadje: Črno; Označi Vodoravna os; Zgornja napaka: 80%; Spodnja napaka: 100% 26. Meni Slika / Izven okvirja - Širina: 10 pikslov; Barva: Črna 27. Meni Datoteka / Shrani kot (shrani na disk D)	
	

